

新手快速入门教程.md

后台网址是什么？

http://您的域名/admin

忘记密码怎么办？

修改根目录的index.php 查找define('is_forced_admin',false);将false改为true即可。后台修改密码后，务必要修改回来。否则后台就被暴露了

如何开启调试模式？

//APP_DEBUG 如果为true 则开启调试。 false 则为关闭调试

```
define('APP_DEBUG', false);默认值为false
```

错误级别？

```
define('ERROR_REPORTING_LEVEL',1);
```

只适用APP_DEBUG==true时 0为全部 1为除去E_NOTICE

2为只报致命E_ERROR（win无效，可以直接改1，如果是Linux可以设置为2）

伪静态规则

可以通过URL重写隐藏应用的入口文件index.php,下面是相关服务器的配置参考：
< Apache >

httpd.conf配置文件中加载了mod_rewrite.so模块

AllowOverride None 将None改为 All

把下面的内容保存为.htaccess文件放到应用入口文件的同级目录下

```
<IfModule mod_rewrite.c>
```

```
RewriteEngine on
```

```
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
```

```
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
```

```
RewriteRule ^(.*)$ index.php?temmoku_dirs=$1 <QSA,PT,L>
```

```
</IfModule>
```

< IIS >

如果你的服务器环境支持ISAPI_Rewrite的话，可以配置httpd.ini文件，添加下面的内容：

```
RewriteRule (.*)$ /index\.php\?temmoku_dirs=$1 <I>
```

在IIS的高版本下面可以配置web.Config，在中间添加rewrite节点：

```
<rewrite>
```

```
<rules>
<rule name="OrgPage" stopProcessing="true">
<match url="^(.*)$" />
<conditions logicalGrouping="MatchAll">
<add input="{HTTP_HOST}" pattern="^(.*)$" />
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true"
/>
</conditions>
<action type="Rewrite" url="index.php/{R:1}" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
```

Nginx伪静态

需重启Nginx

```
if (!-e $request_filename) {
rewrite ^/index.php(.*)$ /index.php?temmoku_dirs=$1 last;
rewrite ^(.*)$ /index.php?temmoku_dirs=$1 last;
break;
}
```

网站设置



主域名必须设置

cookie有效域也需要设置下

加密字符串必须设置，防止别人破解加密的字符串

水印及缩略图设置



文字水印设置->文字字体必须设置，因为验证码需要用到这些字体

高速缓存参数设置

开启高速缓存必须先确定需要开启的服务可用。否则程序会报错

高速缓存支持memcache/memcached，redis，wincache，xcache任选一即可

MySql 主从参数设置

允许的mysql主从配置支持，默认安装的数据库为主。设置多个从库，也可以设置多个从库，然后互为主从

- 1、使用该功能时，应该先到 > 网站设置
- 2、将默认安装的数据库复制到从数据库,库名不可更改。表不可缺失。
- 3、在进行设置此项时，主从关系应该是已经联通的。
- 4、主数据库只是为写入，不读取。
- 5、互为主从，随机读取一个配置进行读写操作(包括默认配置即原始安装的数据库)
- 6、读取数据时从'从数据库'中随机一条进行连接,连接失败时会再次随机如果一直不可用会连接到主库
- 7、互为主从时，数据库必须达到一个循环，否则可能数据无法全部更新如（1->2,2->3,3->1）

屏蔽词设置

每个词语用'|'分割,被替换词&替换词，如果不存在替换词会用默认**替换。

比如111&222|333|4444

使用方法：`$content=Shielding_words("需要进行替换的字符串");`

gd.php

```
private $file;
```

```
private $old_file;
```

```
private $is_thumb=false;
```

```
private $img;
```

```
public $width; //原图宽度
```

```
public $height; //原图高度
```

```
private $new_width; //新图宽度
```

```
private $new_height; //新图高度
```

```
public $type; //图片格式
```

```
public $mime; //扩展类型
```

```
private $frames = []; //GIF帧列表
```

```
private $delays = []; // 每帧等待时间列表
```

```
$file为需要水印的文件 public function __construct($file=null)
```

```
public function thumb($new_width=0,$new_height=0,$type=0)
```

```
$new_width 缩略图宽度
```

```
$new_height 缩略图高度
```

```
$type 为1时按最小比例缩放，2填充白色底图
```

```
public function save($is_copy=null)
```

\$is_copy为ture时备份一个没有水印的图片，为false时不备份

```
public function  
water_text($text=null,$font=null,$size=null,$color=null,$locate=null,$offset =  
null,$angle=null,$line_feed=false,$line_width=0,$line_height=0,$is_save=true)
```

* 图像添加文字

* @param string \$text 添加的文字

* @param string \$font 字体路径绝对或者相对。必须能访问的到

* @param integer \$size 字号

* @param string \$color 文字颜色

* @param int|[x,y] \$locate 文字写入位置

* @param integer \$offset 文字相对当前位置的偏移量

* @param integer \$angle 文字倾斜角度

* @param bool \$line_feed 是否自动换行

* @param bool \$line_width 如果换行，每行的宽度

* @param bool \$line_height 如果换行，每行的字体高度

* @param bool \$is_save 是否直接保存

```
public function water_images($source=null, $locate = null, $alpha = null  
, $is_save=true)
```

添加图片水印

@param string \$source 水印图片路径.绝对路径

天目MVC T框架

TEMMOKUMVC是邳州天目网络科技有限公司开发的一款专业的PHP+MYSQL产品，采用自主MVC构架，适用大型及中小型企业的开源MVC。本产品包含： 新闻文章模块 登陆插件+

* @param int \$locate 水印位置

* @param int \$alpha 透明度

* @param bool \$is_save 是否直接保存 */

vendor

此目录下是第三方库存放的地方。

第三方的库都放在这里

function.php函数库

请勿将函数写入此文件，防止升级后被覆盖掉

C(\$name=null, \$value=null,\$default=null)

获取全部，只需要输入C();即可.获取模块下的变量C('模块名称|名称');或C('模块名称|名称.名称');

获取和设置配置参数 支持批量定义

@param string|array \$name 配置变量

@param mixed \$value 配置值

@param mixed \$default 默认值

@return mixed

模块及插件开发

模块开发

模块存放目录在app目录下

文件名或者文件夹称必须全部为小写

插件开发

插件存放目录在app/plugin目录下

文件名或者文件夹称必须全部为小写

模块及插件目录

/admin/ 后台目录

/home/ 前台目录

/user/ 会员目录

/view/ 视图目录

/function.php 如果存在自定义函数库会自动加载

/install.php 执行安装时必不可少的文件

/data.sql 执行安装时必不可少的mysql数据库导入文件换行必须使用\r\n

/route.php 路由文件

文件名或者文件夹称必须全部为小写

install.php文件配置

```
return [  
'name'=>'模块名称',  
  
'table'=>'预定义数据表前戳也就是data.sql里的前戳如news_',  
  
'developer'=>'开发人',  
  
'email'=>'email',  
  
'firm'=>'所属公司',  
  
'version'=>'版本号',  
  
'update'=>'最后一次更新时间',  
  
'initial_name'=>'模块名称如news'  
  
];
```

/route.php 路由文件

命名空间使用 namespace 模块名称\route;

利用u()函数生成网址

```
public function make_url($data=[])
```

home的路由方法

```
public function route(){ .. }
```

目录admin、 user目录下必须存在controller目录

如以下

/admin/controller/index.php

命名空间使用 namespace 模块名称\admin\controller;

继承控制器

use \temmoku\admin;

文件名称必须为小写

文件名或者文件夹称必须全部为小写

/home/controller/index.php

命名空间使用 namespace 模块名称\home\controller;

继承控制器

use \temmoku\controller;

文件名称必须为小写

文件名或者文件夹称必须全部为小写

/user/controller/index.php

命名空间使用 namespace 模块名称\user\controller;

继承控制器

use \temmoku\user;

文件名称必须为小写

如果存在admin、 user目录则必须存在power.php权限文件

此文件返回一个控制数组;

admin/power.php

```
return [
```

```
'power'=>[
```

```
"setting"=>[
```

```
'name'=>"模块设置",
```

```
"power"=>[
```

```
'index'=>['name'=>'参数设置','if_show'=>true],
```



```
]
]
...
];

]
user/power.php

return [
'articles'=>[
'index'=>'我发布的文章',
'add'=>'添加文章'
],
...
];
```

如果存在自定义函数库直接在模块或者插件目录下创建function.php会自动加载

自定义函数库

如果存在自定义函数库直接在模块或者插件目录下创建function.php会自动加载

视图模板目录路径

后台目录

view/admin/模块or插件名称/pc/ 电脑视图目录

view/admin/模块or插件名称/wap/ 手机视图目录

view/admin/模块or插件名称/wechat/ 微信视图目录

文件名或者文件夹称必须全部为小写

前台目录

view/home/模块or插件名称/pc/ 电脑视图目录

view/home/模块or插件名称/wap/ 手机视图目录

view/home/模块or插件名称/wechat/ 微信视图目录

文件名或者文件夹称必须全部为小写

会员中心目录

view/user/模块or插件名称/pc/ 电脑视图目录

view/user/模块or插件名称/wap/ 手机视图目录

view/user/模块or插件名称/wechat/ 微信视图目录

文件名或者文件夹称必须全部为小写

变量传递

继承主控制器后使用`$this->assign('变量名称',[变量或数组]);`

视图模板文件后戳

模板后戳必须为.tpl

视图输出

继承主控制器后使用`$this->display(tpl('模板名称'));`

如`$this->display(tpl('index'));`

使用的文件 `view/home/模块or插件名称/自动判断设备/index.tpl;`

如`$this->display(tpl('index/index'));`

使用的文件 `view/home/模块or插件名称/自动判断设备/index/index.tpl;`

程序会自动判断是否使用哪个类型的视图模板